

Comment paramétrer un serveur de fichier dans un domaine active directory avec gestion de droits NTFS et stratégie de groupes



Préparé par:

Léo Gauthier



Prérequis

Voici une liste de prérequis pour permettre la création et la configuration d'un serveur de fichier dans un domaine active directory avec gestion de droits NTFS et stratégie de groupes :

1. **Infrastructure Active Directory** : Un environnement Active Directory (AD) fonctionnel est nécessaire pour authentifier les utilisateurs et gérer les stratégies de groupe liées aux services RDS.
2. **Avoir un serveur dédié** : Windows serveur où l'on va installer nos rôle de serveur de fichiers.
3. **Configuration du réseau** : Attribution d'une adresse IP statique et configuration du DNS pour le serveur RDS. Mise au domaine du serveur RDS.

Attention, toute les installation se font avec un utilisateur ayant des droits Administrateur du domaine.

INTRODUCTION


La gestion efficace des **fichiers** et des **données** est cruciale pour toute organisation, qu'elle soit petite, moyenne ou grande. Dans un environnement professionnel moderne, la centralisation et la sécurisation des fichiers sont souvent gérées à l'aide d'un serveur de fichiers intégré à un domaine **Active Directory**. Associée à une gestion appropriée des droits **NTFS** et à l'utilisation de **stratégies de groupe (GPO)**, cette approche permet de garantir un contrôle précis sur l'accès aux fichiers et aux **dossiers**, renforçant ainsi la **sécurité** et la **conformité**.

Cette documentation vise à fournir un guide détaillé pour la configuration d'un serveur de fichiers dans un domaine **Active Directory**, en mettant l'accent sur la gestion des droits **NTFS** et l'utilisation de **stratégies de groupe** pour définir et appliquer des paramètres de **sécurité** cohérents.


PARTIE 1

Installer les rôle d'un serveur de fichiers

Un fois dans le serveur dédié crée au préalable, dans le gestionnaire de serveur, cliquer sur **Gérer** puis **Ajouter des rôles et fonctionnalités** :



Cliquez sur **Suivant**



Sélectionner **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité**, puis cliquer sur **Suivant** :

The screenshot shows the 'Type d'installation' step of the Windows Server installation wizard. On the left, a navigation pane lists: 'Avant de commencer', 'Type d'installation' (highlighted), 'Sélection du serveur', 'Rôles de serveurs', 'Fonctionnalités', 'Confirmation', and 'Résultats'. The main area contains the instruction: 'Sélectionnez le type d'installation. Vous pouvez installer des rôles et des fonctionnalités sur un ordinateur physique ou virtuel en fonctionnement, ou sur un disque dur virtuel hors connexion.' Below this are two radio button options: 'Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité' (selected) and 'Installation des services Bureau à distance'. The selected option has a description: 'Configurez un serveur unique en ajoutant des rôles, des services de rôle et des fonctionnalités.' The 'Bureau à distance' option has a description: 'Installez les services de rôle nécessaires à l'infrastructure VDI (Virtual Desktop Infrastructure) pour déployer des bureaux basés sur des ordinateurs virtuels ou sur des sessions.' At the bottom, there are four buttons: '< Précédent', 'Suivant >' (highlighted), 'Installer', and 'Annuler'.


Sélectionner **votre serveur**, puis cliquer sur **Suivant** :

The screenshot shows the 'Sélectionner le serveur de destination' step of the Windows Server installation wizard. The title bar indicates 'SERVEUR DE DESTINATION' and 'SRV-V-FS1-GA.geek-advisor.local'. The left navigation pane is the same as the previous step, with 'Sélection du serveur' highlighted. The main area contains the instruction: 'Sélectionnez le serveur ou le disque dur virtuel sur lequel installer des rôles et des fonctionnalités.' Below this are two radio button options: 'Sélectionner un serveur du pool de serveurs' (selected) and 'Sélectionner un disque dur virtuel'. A section titled 'Pool de serveurs' contains a search filter box and a table with the following data:


Nom	Adresse IP	Système d'exploitation
SRV-V-FS1-GA.geek-adv...	192.168.10.7	Microsoft Windows Server 2022 Standard Evaluation

Below the table, it says '1 ordinateur(s) trouvé(s)'. A note at the bottom states: 'Cette page présente les serveurs qui exécutent Windows Server 2012 ou une version ultérieure et qui ont été ajoutés à l'aide de la commande Ajouter des serveurs dans le Gestionnaire de serveur. Les serveurs hors connexion et les serveurs nouvellement ajoutés dont la collecte de données est toujours incomplète ne sont pas répertoriés.' At the bottom, there are four buttons: '< Précédent', 'Suivant >' (highlighted), 'Installer', and 'Annuler'.


Déplier **Service de fichiers et de stockage** et cocher **Serveur de fichiers** et **Gestionnaire de ressources du serveur de fichier**, puis cliquer sur **Suivant** :




On clique sur **Suivant** :




On peut cocher **Redémarrer automatiquement le serveur** si nécessaire et on clique sur **installer**:




Une fois que l'installation est réussie, on peut cliquer sur **Fermer** et **l'ensemble des rôles sont installés** :



Maintenant, une autre préparation pour activer les cliché instantané, on va dans ce PC puis clic droit sur le disque C et configurer les clichés instantanés... :




On clique sur **Activer**




Maintenant, on peut aller sur notre serveur active directory gérer les **groupes de sécurité** :

Une fois sur notre serveur on lance la console Utilisateurs et ordinateurs **Active Directory**


Pour que ce soit plus clair, on crée une nouvelle **Unité d'organisation** à la racine de notre domaine dans laquelle on va créer au minimum 3 autre OU pour les utilisateurs, les groupes et les ordinateurs




On obtient cela :




On crée maintenant différents groupes et utilisateurs dans l'OU associé :




Maintenant nous retournons sur notre serveur de fichier et nous allons créer un dossier à la racine du lecteur C de notre serveur : appelons le **partage**




A l'intérieur, on peut créer trois nouveaux dossier pour les trois différents groupes que nous avons crée :



Prochaine étape, rendre le dossier accessible sur le réseau, autrement dis, on le partage. Pour cela, clic droit sur le dossier partage puis **propriété**.




Puis onglet **partage**, **Partage avancé...**




Cocher la case **Partager ce dossier** et cliquer sur **Autorisations**

Par sécurité, on enlève **Tout le monde** et on met l'autorisation à **Utilisateurs du domaine**, on autorise la modification et lecture.




Maintenant on va gérer les différents droits **NTFS** dans le dossier.

Exemple pour le dossier **compta**, on peut voir que les Utilisateurs ont des droits or, on veut uniquement que le groupe **compta** puisse y accéder.




Pour ce faire, on va dans **Avancé** :




Pour supprimer le groupe Utilisateurs, il faut désactiver l'héritage car par défaut, on hérite des droits du dossier **parent** donc du dossier **Partage**.


On clique sur **désactivé l'héritage** puis **Convertir les autorisations...**



Maintenant, on peut supprimer le groupe Utilisateurs et mettre le groupe que l'on veut, dans mon cas le groupe **compta**. On clique sur ajouter puis **sélectionnez un principal** on attribue les droits que l'on veut.




On clique **ok** et on voit que le groupe apparaît bien.





On peut faire pareil pour les autres dossiers.

Pour le dossier Partage, on peut faire la même chose, on enlève Utilisateurs et on ajoute **Utilisateurs du domaine** à la place, **attention** pour les droits, mettre s'applique à **Ce dossier seulement**, sinon ça s'applique aussi au sous dossiers.



Bonus, on peut activer l'énumération basée sur l'accès c'est à dire que les utilisateur voient uniquement les dossier auquel ils ont accès. Dans le gestionnaire de serveur :




PARTIE 2

Vérification du bon fonctionnement

Pour ce faire, on va se connecter sur un ordinateur du domaine avec un utilisateur du domaine.

Pour retrouver facilement le partage on peut faire Windows+R et écrire : \\nomduserveurdefichier\

On retrouve le dossier partagé



Par exemple, en étant connecté avec un utilisateur compta on voit uniquement le dossier compta dans lequel on est autorisé à écrire dedans.

PARTIE 3


Créer une GPO pour le mappage de lecteur

Pour faire cela, on se rend sur notre serveur **Active Directory** : dans outils d'administration, on ouvre la console gestion de stratégie de groupe.


Au niveau de nos utilisateurs, on fait un clic droit puis **Créer un objet GPO...**




On y donne un nom:




Clic droit puis modifier :



On se rend dans **Configuration utilisateur > Préférences > Paramètres Windows > mappages de lecteurs**, on fait clic droit **Nouveau > Lecteur mappé**




Dans l'onglet Général, on va mettre dans Action: **mettre à jour**. Dans emplacement, on met **\\nomduserveurdefichier\nomdupartage**. Ensuite on l'appelle comme on veut et on lui attribue une lettre, par convention, on commence par **Z**



On **applique** et on clique **ok**.

On peut retourner sur notre PC client pour voir si notre GPO fonctionne.

Si on va dans l'explorateur de fichiers puis Ce PC, on peut voir que le lecteur apparait bien avec la lettre Z et le nom est bien Partage.



Notre stratégie de groupe fonctionne.

Quelque commande pratique pour les GPO:

gpresult /r ---> résultat des stratégie de groupe appliqué à votre utilisateur

```
Objets Stratégie de groupe appliqués
-----
LecteurReseau
```

gpupdate /force ---> force la mise à jour de la stratégie de groupe

CONCLUSION

Assurez vous de surveiller régulièrement votre infrastructure de fichiers, de tester les modifications apportées aux autorisations et aux stratégies de groupe dans un environnement de test, et de vous tenir informé des meilleures pratiques en matière de sécurité et de gestion des données. Avec une gestion proactive et une compréhension approfondie des technologies impliquées, vous pourrez maintenir un environnement de fichiers efficace et sécurisé pour soutenir les opérations de votre organisation.

Vous pouvez retrouver d'autres documentation concernant Windows Serveur sur la page [documentation](#) de mon portfolio.